


Aktivieren und konfigurieren des automatischen Updates innerhalb des HRF-Werkstattplaner
Bitte nur nach Absprache mit der EDV-Abteilung oder eines Zuständigen aktivieren

1. Navigieren Sie über Hilfe -> Online Update



Über das blaue Dreieck (rechts unten), geht es weiter.

HRF-Onlineupdate 2.3.10

Einstellungen

Hier können Sie Verbindungsinformationen für den Download festlegen. Diese Verbindungsinformationen werden in der Regel nur benötigt, wenn Sie einen Proxy-Server einsetzen.

Proxyserver verwenden

Host Benutzer
 Port Passwort

Hier können Sie die Einstellungen für die automatische Benachrichtigung über vorliegende Updates festlegen. Diese Einstellungen betreffen nur den aktuellen Arbeitsplatz.

Auf diesem PC automatisch benachrichtigen
 alle Tage

Prüfung für folgende Datenbanken:

Verbindungsinformationen
HRFDAT (MS SQL Server: \hrfdat)

HRF OnlineUpdate
 Verbindungstest erfolgreich!
 OK

© HRF 2007-2016

2. Setzen Sie den Haken bei "Auf diesem PC automatisch benachrichtigen"
3. Stellen Sie einen gewünschten Intervall ein, z.B. 1 Tag.
4. Markieren Sie den Eintrag unterhalb von "Verbindungsinformationen"
5. Klicken Sie anschließend auf Symbol der zwei Zahnräder.
6. Ist der Verbindungstest erfolgreich, bestätigen Sie diese mit "OK"
7. Klicken Sie auf das Speichern-Symbol (unter den Zahnrädern).
8. Über das blaue Dreieck (rechts unten), geht es weiter.

Hier setzen Sie den Haken bei "WPS-Termindisposition" und tragen in beiden Feldern

HRF-Onlineupdate 2.3.10

Updates auswählen

In dieser Liste werden die bei Ihnen installierten HRF-Module angezeigt. Die Spalten bedeuten im Einzelnen:

- Installiert: die derzeit bei Ihnen installierte Version
- Vorhanden: die evtl. bereits im Ordner der Installationsdateien vorhandene Version
- Update: die derzeit bei HRF zum Download bereitstehende Version
- Status: zeigt, ob ein Update vorhanden ist und ob Sie, abhängig von Ihrem jeweiligen Wartungsvertrag, für einen Download berechtigt sind

Bitte wählen Sie aus, welche HRF-Module Sie herunterladen möchten und legen Sie fest, in welchen Ordnern die Installationsdateien und die Dokumentation abgelegt werden sollen.

	HRF-Modul	Installiert	Vorhanden	Update	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	 WPS - Termindisposition			 4.2.11	 Update möglich

HRF
SOFTWARE SOLUTIONS
© HRF 2007-2016

Pfad der Installationsdateien: 

Pfad der Dokumentationen: 

unterhalb "V:\bungert\HRF\" ein.

Über das blaue Dreieck am unteren rechten Rand gelangen Sie zum Download der Datei.

HRF-Onlineupdate 2.3.10

Download

Bitte bestätigen Sie jetzt den Download.

HRF-Modul	Status	Meldung
 WPS - Terminusdisposition		

 © HRF 2007-2016



Klicken Sie den Download-Knopf (unten rechten) um den Download zu beginnen.